# Les Imprimantes

Liste des imprimantes et copieurs, installation et paramétrages divers.

- Ajouter un copieur ou une imprimante
- Impression Recto Verso

# Ajouter un copieur ou une imprimante

## Listing des imprimantes :

NOM	IP	Numero de serie	Modele	Localisation / Description
COP-CNE-ENS.local.imev-mer.fr	192.168.73.21	4TE05012	iR-ADV C3922	Caserne Nicolas Est / Enseignements
COP-JM.local.imev-mer.fr	192.168.73.22		iR-ADV C3922	Jean Metz / 2eme étage
COP-GLR1-LOV.local.imev-mer.fr	192.168.73.23	4HX01695	iR-ADV C259	Galériens / Gestionnaires LOV
COP-CNO.local.imev-mer.fr	192.168.73.24	4TE04896	iR-ADV C3922	Caserne Nicolas Ouest /
COP-GLR1-SEFI.local.imev-mer.fr	192.168.73.25	4TE05802	iR-ADV C3922	Galériens / Gestionnaires IMEV
COP-VF-MEZ.local.imev-mer.fr	192.168.73.26	4TE04886	iR-ADV C3922	Vieille Forge /
COP-GLR1-FILET.local.imev-mer.fr	192.168.73.27	4TE04947	iR-ADV C3922	Galériens / Salle des filets
imp-dir.local.imev-mer.fr	192.168.73.4			
lotte-lbdv.local.imev-mer.fr	192.168.73.10			
girelle-lbdv.local.imev-mer.fr				Jean Metz / 2eme

<sup>\*</sup>COP = copieur,  $JM = Jean \ Metz$ ,  $GLR1 = Gal\'{e}riens$ ,  $VF = Vieille \ Forge$ ,  $CNE = Caserne \ Nicolas \ Est$  (Corderie Est),  $CNO \ Caserne \ Nicolas \ Ouest$  (Corderie Ouest)

**Important :** Les imprimantes sont uniquement joignables depuis le réseau filaire IMEV et le réseau WIFI-IMEV. Autrement, veuillez utiliser le VPN (voir détails <u>ici</u>).

## Ajouter un copieur ou une imprimante


Veuillez sélectionner votre système d'exploitation et suivre les étapes correspondantes :

#### **Windows**


- Dans le menu démarrer, chercher imprimante et ouvrir le menu imprimantes et scanner.
- Une fois la fenêtre ouverte cliquez sur ajouter un appareil.
- Ensuite choisir l'option "je ne trouve pas l'imprimante ajouter manuellement".



• Ensuite choisir la troisième options "Ajout d'un imprimante à l'aide de son IP", faire suivant:




 Puis sélectionner TCP/IP pour le type de périphérique. Copier le nom de votre imprimante depuis le tableau ci-dessus puis le coller dans la case "Nom d'hôte ou adresse IP". La seconde case sera remplie automatique avec ce même nom il est à laisser avec ce même nom, puis faites suivant.




**ATTENTION :** Si les drivers nécessaires (Canon Generic Plus PCL6) ne sont pas déjà présents sur votre ordinateur, l'assistant d'installation vous guidera pour sélectionner le driver approprié.


- Trouver mon imprimante si elle n'est pas référencée:Pour ajouter les drivers de votre imprimante, suivez ces étapes :
  - Commencez par récupérer les drivers sur le lien suivant : Pilotes. L'utilitaire fourni est un extracteur. Une fois téléchargé, exécutez-le.
  - L'extracteur va extraire les drivers dans le répertoire où il se trouve. Par défaut, cela sera dans le répertoire de téléchargements et dans un dossier portant le même nom que l'extracteur.

Cliquez sur Disque fourni puis allez rechercher via le bouton parcourir le fichier .inf du répertoire suivant : GPlus\_PCL6\_Driver\_V290\_32\_64\_00\x64\Driver\CNP60MA64.INF , ou collez le






Une fois fait cliquez sur OK pour poursuivre, un seul driver sera proposé, celui des copieurs canon. Cliquez sur vuivant, puis nommez votre copieur comme vous le souhaitez puis terminer.



#### Trouver mon imprimante si elle n'est pas référencée

Ouvrir un terminal : Sous Windows ->Menu démarrer, taper cmd puis ouvrir l'invite de commande. Sous MacOs -> utilitaire Terminal. Saisir la commande nslookup puis faite entrer. Vérifiez que le serveur qui répond soit bien imev-dc1.local.imev-mer.fr, saisir l'adresse IP de votre copieur, le résultat retourné sera le nom DNS qu'il faudra saisir dans le champs nom d'hôte comme indiqué plus haut.




Si vous ne parvenez pas à trouver l'adresse ip, ou le nom dns de votre copieur, merci de nous contacter directement.

#### **MacOS**x

Avant toute chose, télécharger le pilote via le lien ci-dessous :

https://dropsu.sorbonne-universite.fr/s/zbbXBBaKAkezcKs

Et installer le .dmg




Pour ajouter l'imprimante à votre liste d'imprimantes disponibles : Choisissez le menu Pomme not found or type unknown > Réglages Système, puis cliquez sur « Imprimantes et scanners » dans la barre latérale. Vous pouvez être amené à faire défiler vers le bas.

Cliquez sur le bouton « Ajouter une imprimante, un scanner ou un fax » à droite, cliquez sur le bouton IP , puis saisissez l'adresse de l'imprimante que vous souhaitez installer ( par exemple: COP-GLR1-FILET.local.imev-mer.fr, cf tableau ci-dessus).

Remarque: en ajoutant le nom (adresse), des champs vont se remplir automatiquement.

Sélectionner le protocole HP Jetdirect - Socket

Afin de choisir le pilote spécifique à l'imprimante, cliquer "Sélectionner le logiciel" et dans la zone de recherche taper le modele afin de faire premier tri et choisir le modele correspondant, dans notre cas Canon-iR-ADV-C3922.




# Impression Recto Verso


L'impression recto verso est disponible pour l'ensemble des imprimants de l'IMEV. Pour commencer, veuillez sélectionner votre système d'exploitation et suivre les étapes correspondantes :

#### **MacOS**x

- Assurez-vous que votre imprimante est correctement configurée et connectée à votre Mac et en réseau filaire.
- Ouvrez le document que vous souhaitez imprimer en recto verso dans l'application.
- Lancez l'impression de votre document, Fichier > Imprimer ou avec le clavier Cmd +
- Dans la boîte de dialogue d'impression, vérifiez que l'imprimante est est correctement sélectionnée et repérez **Options d'impression** > **Finition** :




• Cochez ou sélectionnez l'option Impression recto verso sous Style d'impression :




- Configurez d'autres paramètres d'impression selon vos préférences, tels que l'emplacement de la reilure et cliquez OK.
- Une fois que vous avez configuré toutes les options, cliquez sur "Imprimer" pour démarrer l'impression recto verso de votre document.

#### Linux

- Ouvrez la boîte de dialogue d'impression en appuyant sur Ctrl + P.
- Allez dans l'onglet Mise en page (Page Setup) de la fenêtre d'impression et choisissez une option dans la liste déroulante Recto verso (Two-sided).



Si l'option est désactivée, veuillez vérifier sur **Paramètres** du système > **Imprimants** les Options d'Impression (Printing Options) de l'imprimante d'intérêt



En suite, cliquez Options Installables et activez l'option recto verso.

#### Problèmes éventuels

Notez que dans certains cas, même si l'option d'impression recto verso est activée, il se peut que vous deviez passer par une impression au format PostScript pour ensuite imprimer depuis le terminal en utilisant la commande lp.

- 1. Imprimez votre document au format PostScript
- 2. Vérifiez que le nom de l'imprimante d'intérêt est bien listé :

```
lpstat -p -d | awk '{print $2}'
```

1. Ensuite, utilisez la commande lp pour imprimer le fichier PostScript. Vous devez spécifier le nom de votre imprimante avec les options suivantes :

```
lp -d <nom_imprimante> -o sides=two-sided-long-edge <chemin_vers_le_fichier>.ps
```