




Impression Recto Verso


L'impression recto verso est disponible pour l'ensemble des imprimants de l'IMEV. Pour commencer, veuillez sélectionner votre système d'exploitation et suivre les étapes correspondantes :

MacOSx

- Assurez-vous que votre imprimante est [correctement configurée](#) et connectée à votre Mac et en réseau filaire.
- Ouvrez le document que vous souhaitez imprimer en recto verso dans l'application.
- Lancez l'impression de votre document, Fichier > Imprimer ou avec le clavier Cmd + P
- Dans la boîte de dialogue d'impression, vérifiez que l'imprimante est correctement sélectionnée et repérez **Options d'impression > Finition** :


Imprimante  COP-GLR1-FILET.local.imev-mer.fr (Galérien salle des Filets) 



Préréglages Aucun 

Copies 1 

Pages

- ☒ Toutes les pages (20)
- ☐ Sélection dans Aperçu
- ☐ Plage de 1 à 1
- ☐ Sélection
Sélectionnez les pages dans la barre latérale.

Taille du papier A4 210 par 297 mm 


Orientation ☒  Portrait ☐  Paysage


> Aperçu
Rotation automatique : Activé, Afficher les notes : Désactivé, Échelle : Ajuster, Mode d'ajustement : Imprimer toute l'image


> Mise en page
1 page par feuille



> Gestion du papier
Trier les feuilles, Toutes les feuilles

< Options d'imprimante

Concordance des couleurs 


Finition 

Alimentation papier 


 PDF 

Annuler Imprimer


- Cochez ou sélectionnez l'option **Impression recto verso** sous Style d'impression :



Style d'impression :

Impression recto verso  Brochure...

Emplacement de la reliure :

Bord long (gauche)  Gouttière...

Divers modes de finition...


Détails de finition...

? Annuler OK

- Configurez d'autres paramètres d'impression selon vos préférences, tels que l'emplacement de la reliure et cliquez OK.
- Une fois que vous avez configuré toutes les options, cliquez sur "Imprimer" pour démarrer l'impression recto verso de votre document.

Linux


- Ouvrez la boîte de dialogue d'impression en appuyant sur **Ctrl + P**.
- Allez dans l'onglet Mise en page (Page Setup) de la fenêtre d'impression et choisissez une option dans la liste déroulante Recto verso (Two-sided).





Cancel Print Preview Print


General Page Setup Page Handling Job Color Finishing Advanced

Layout

Two-sided: Short Edge (Flip) 


Pages per side: 1 


Page ordering: Not available 


Only print: All sheets 


Scale: 100,0 - + %


Paper

Paper type: Printer Default 

Paper source: Auto Select 


Output tray: Not available 

Paper size: A4 

Orientation: Portrait 

297,0 mm 1 210,0 mm

Si l'option est désactivée, veuillez vérifier sur **Paramètres** du système > **Imprimants** les Options d'Impression (Printing Options) de l'imprimante d'intérêt



En suite, cliquez Options Installables et activez l'option recto verso.

Problèmes éventuels

Notez que dans certains cas, même si l'option d'impression recto verso est activée, il se peut que vous deviez passer par une impression au format PostScript pour ensuite imprimer depuis le terminal en utilisant la commande lp.

1. Imprimez votre document au format PostScript
2. Vérifiez que le nom de l'imprimante d'intérêt est bien listé :

```
lpstat -p -d | awk '{print $2}'
```

1. Ensuite, utilisez la commande lp pour imprimer le fichier PostScript. Vous devez spécifier le nom de votre imprimante avec les options suivantes :

```
lp -d <nom_imprimante> -o sides=two-sided-long-edge <chemin_vers_le_fichier>.ps
```

Revision #8

Created 15 February 2024 14:45:16 by Abdiel Uveira

Updated 20 February 2024 12:37:25 by Abdiel Uveira