
Les données en Production

Ajouter les informations d'identification (facultatif)


Cette étape facultative vous permettra de connecter plusieurs lecteurs du même réseau sans avoir à saisir vos identifiants à chaque utilisation.

1. Ouvrir le **Panneau de configuration > Comptes d'utilisateurs > Gestionnaire d'informations d'identification**
2. Ajouter une nouvelle entrée
   - Cliquer sur **Informations d'identification Windows**
   - Sélectionner **Ajouter des informations d'identification Windows**



3. Renseigner les détails :


- **Adresse réseau** : `nas-imev-piqv.local.imev-mer.fr`
- **Nom d’utilisateur** : `piqv@local.imev-mer.fr`
- **Mot de passe** : saisir le mot de passe associé au compte **piqv**




4. Valider, cliquer sur **OK.**

Comment se connecter a l'espace de production

Pour cela, il faut ouvrir l'Explorateur et ce positionner sur **Ce PC**. L'option **Connecter un lecteur réseau** est accessible avec un clic droit sur **Ce PC** dans la fenêtre de l'Explorateur.



Un assistant s'exécute. Il faudra **choisir une lettre de lecteur** (pas encore utilisé, si vous avez des autres lecteurs) et **préciser le chemin réseau vers le partage** à associer au lecteur réseau.



Le chemin réseau vers le données en production est

\\nas-imev-piqv.local.imev-mer.fr\data-piqv\piqv*nom_du_projet*

Avec le nom du project souhaité :

- **flowcam**
- **zooscan**
- **uvp5_missions**
- **uvp6_missions**
- **uvp_dvlpt**
- **uvp_reglages**
- **ifcb**
- **embrc**
- **ccpv-piqv**
- **other**

Deux autres options sont disponibles (à cocher) :

- **Se reconnecter lors de la connexion** : pour que le lecteur réseau soit toujours accessible dans "Ce PC" même après avoir redémarrer l'ordinateur.
- **Se connecter à l'aide d'informations d'identification différentes** : Si vous devez accéder au partage réseau avec un compte différent de celui utilisé sur votre session Windows, vous devrez entrer manuellement les identifiants de ce compte.
  Par exemple, depuis votre PC personnel (et non un ordinateur des instruments PIQv), saisissez les identifiants de l’utilisateur **piqv** si vous avez besoin des droits de lecture/écriture.

Cliquez sur "**Terminer**", le lecteur réseau va être connecté et il va s'afficher dans l'Explorateur de Windows

---

Revision #11
Created 2025-04-03 14:14:59 UTC by Nicolas Champeil
Updated 2026-08-26 13:06:48 UTC by Abdiel Uveira